

****DGUVV3-tool****

****Admin-Handbuch****

Zusatzfunktionen und Werkzeuge für Administratoren

Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel

Stand: 14.7.2026

Inhalt

****1. Die Admin-Rolle****

****2. Reiter „Daten***** – Lagerplätze****

****3. Reiter „Benutzer*******

3.1 Benutzer anlegen und verwalten

3.2 Benutzer exportieren und einlesen

****4. Passwort vergessen – Wiederherstellung****

****5. Reiter „Protokoll*******

****6. Reiter „Einstellungen***** – Datensicherung****

****7. Excel-Import (Geräte/Fristen)****

****8. App bereitstellen und aktualisieren****

****9. Grenzen und Empfehlungen****

1. Die Admin-Rolle

Administratoren sehen zusätzlich das ****Zahnrad-Symbol**** oben rechts. Darüber öffnest du die ****Einstellungen**** mit den Reitern ****Daten****, ****Benutzer****, ****Protokoll**** und ****Einstellungen****. Nur Administratoren können Benutzer verwalten, Listen pflegen, das Protokoll sehen, Excel importieren und Sicherungen erstellen.

****Sicherheitshinweis (bitte ernst nehmen):**** Die App läuft vollständig im Browser. Die „nur Admin“-Trennung ist eine ****Oberflächen-Sperre****, keine echte serverseitige Zugriffskontrolle. Passwörter werden clientseitig nur ****schwach gehasht**** gespeichert. Für echte Sicherheit und zentral geteilte Daten ist eine Server-Lösung erforderlich. Stimme den Einsatz bei personenbezogenen oder nachweisrelevanten Daten mit den Verantwortlichen für IT-Sicherheit und Datenschutz ab.

2. Reiter „Daten“ – Lagerplätze

Hier pflegst du die Lagerplatz-Listen je Bereich (****Büro BR**** und ****Fertigung WK****). Diese Listen erscheinen im Geräteformular als Auswahl.

Reiter „Daten* mit Lagerplatz-Listen und Export/Import.***

- Neuen Eintrag im Feld ****Neuer Lagerplatz**** eingeben und auf ****Hinzufügen**** tippen.

- Einträge mit ****Löschen**** entfernen.

****Lagerplätze exportieren / einlesen:**** Über die beiden Schaltflächen oben kannst du nur die Lagerplatz-Listen als kleine JSON-Datei sichern und auf einem

anderen Gerät wieder einlesen. Beim Einlesen werden die Listen ****zusammengeführt**** (vorhandene bleiben, neue kommen dazu) – die übrigen Daten bleiben unangetastet.

3. Reiter „Benutzer“

Hier legst du Konten an, änderst Rollen, setzt Passwörter zurück und teilst die Benutzerliste zwischen Geräten.

Reiter „Benutzer* mit Anlegen-Formular, Benutzerliste und Export/Import.***

3.1 Benutzer anlegen und verwalten

- Unter ****Neuen Benutzer anlegen**** Benutzername und Passwort eingeben, ****Rolle**** wählen (Benutzer oder Administrator) und auf ****Benutzer anlegen**** tippen.

- In der Liste je Konto: ****PW**** setzt ein neues Passwort, ****→ Admin / → Benutzer**** wechselt die Rolle, ****Löschen**** entfernt das Konto.

Es muss immer ****mindestens ein Administrator**** vorhanden bleiben. Aktionen, die den letzten Admin entfernen würden, werden verhindert.

3.2 Benutzer exportieren und einlesen

So bringst du dieselben Konten auf mehrere Geräte, ohne pro Gerät neu einzurichten:

- Als Admin anmelden, Zahnrad → ****Benutzer****.

- Oben auf ****Benutzer exportieren**** tippen. Es entsteht eine JSON-Datei (z. B. DGUVV3-Benutzer-JJJJ-MM-TT.json) mit allen Konten (Passwörter nur als Hash).

- Datei sicher auf das andere Gerät bringen (z. B. iCloud/Dateien).

- Dort ****Benutzer einlesen**** wählen und die Datei importieren. Neue Konten werden hinzugefügt, gleichnamige mit den Daten aus der Datei aktualisiert.

****Vor der Anmeldung importieren:**** Auf einem frisch geladenen Gerät (noch keine Konten) kannst du die Benutzerdatei direkt auf der ****Ersteinrichtungs-**** bzw. ****Login-Seite**** über ****Benutzerliste importieren / Benutzer importieren**** einlesen. Danach meldest du dich normal an.

Login-Seite mit „Benutzer importieren* für neue Geräte.***

Die Export-Datei enthält die (nur schwach gehashten) Passwörter. ****Bewahre sie privat auf und lege sie nicht in ein öffentliches Repository.**** Nach einer Passwortänderung erneut exportieren und auf den anderen Geräten einlesen.

4. Passwort vergessen – Wiederherstellung

Da die App lokal läuft, gibt es keinen automatischen Passwort-Versand. Möglichkeiten:

- ****Zweiter Admin:**** Ein anderer Administrator setzt das Passwort zurück (Zahnrad → Benutzer → ****PW****). Deshalb immer einen zweiten Admin anlegen.

- ****Sicherung einspielen:**** Eine ältere Komplettsicherung (JSON) mit bekanntem Passwort wiederherstellen (setzt eine Anmeldung voraus).

- ****Am PC/Mac (gezielt):**** In den Entwicklertools des Browsers unter „Local Storage“ den Eintrag ****dguv_users**** löschen. Danach startet die Ersteinrichtung neu; Geräte, Protokoll und Listen bleiben erhalten.

- ****Am iPad (nur ganz oder gar nicht):**** „Website-Daten löschen“ entfernt

****alle**** lokalen Daten – danach Geräte aus der letzten JSON-Sicherung oder dem Excel-Protokoll wieder importieren.

5. Reiter „Protokoll“

Das Protokoll zeichnet Aktionen mit Zeit, Benutzer, Aktion und Detail auf (z. B. Anmeldungen, angelegte/gelöschte Geräte, Exporte).

Reiter „Protokoll“ mit Aktualisieren, CSV-Export und „Protokoll leeren“.

- ****Aktualisieren**** – Ansicht neu laden.
- ****Als CSV exportieren**** – Protokoll als CSV sichern.
- ****Protokoll leeren**** – alle Einträge löschen (mit Bedacht verwenden).

Das Protokoll ist ein lokales Hilfsmittel und ****kein fälschungssicherer Nachweis****.

6. Reiter „Einstellungen“ – Datensicherung

Hier sicherst du den ****gesamten**** lokalen Bestand oder spielst eine Sicherung wieder ein.

Reiter „Einstellungen“ mit Komplettsicherung und Wiederherstellung.

- ****Komplettsicherung (JSON)**** – speichert Benutzer, Geräte, Prüfungen, Protokoll und Listen in einer Datei. Regelmäßig durchführen und sicher aufbewahren (enthält Passwort-Hashes).
- ****Sicherung einlesen**** – ersetzt den ****gesamten**** lokalen Bestand durch die Datei. Nur verwenden, wenn du den aktuellen Stand wirklich überschreiben willst.

7. Excel-Import (Geräte/Fristen)

Über den Reiter ****Geräte → Excel importieren**** liest du Geräte und Fristen aus einer Excel-Datei ein (beide Blätter Fertigung/Büro). Der Abgleich erfolgt über die ****Nummer**** – so entstehen keine Doppelnummern.

Dateiauswahl beim Excel-Import (Windows-Beispiel).

- Reiter ****Geräte**** öffnen und ****Excel importieren**** wählen.
- Die Excel-Datei (Prüfprotokoll) auswählen.
- Es öffnet sich eine ****Vorschau****: Sie zeigt je Zeile, ob ein Gerät ****neu**** angelegt oder ****aktualisiert**** wird und ob eine Prüfung ergänzt wird, samt Zusammenfassung.
- Mit ****Import durchführen**** übernehmen oder mit ****Abbrechen**** verwerfen.

Vorhandene Nummern werden aktualisiert, fehlende neu angelegt; „letzte/nächste Prüfung“ werden als Fristen übernommen. Ein erneuter Import derselben Datei erzeugt keine doppelten Einträge.

Mach vor dem ersten Import eine ****Komplettsicherung****. Prüfe außerdem, dass die Nummernkreise (WK-/BR-) zwischen App und Excel zusammenpassen, da der Abgleich ausschließlich über die Nummer erfolgt.

8. App bereitstellen und aktualisieren

Die App besteht aus einer einzigen Datei (index.html) und wird über GitHub Pages bereitgestellt. So verteilst du eine neue Version:

- Die neue **index.html** ins Repository laden und die vorhandene Datei **überschreiben** (Commit).

- Auf den Geräten die App **frisch neu laden**. Bei hartnäckigem Cache: das Home-Bildschirm-Symbol entfernen und über „Zum Home-Bildschirm“ neu hinzufügen, oder einmal in einem privaten Safari-Fenster öffnen.

Ob eine neue Version aktiv ist, erkennst du an neu hinzugekommenen Schaltflächen. Fehlen erwartete Buttons, läuft meist noch eine ältere, zwischengespeicherte Version.

9. Grenzen und Empfehlungen

- Daten liegen **pro Gerät** vor und werden nicht automatisch synchronisiert. Für einen gemeinsamen Stand die Excel- bzw. JSON-Exporte/Importe nutzen – oder auf eine Server-Lösung wechseln.

- Es besteht **keine echte Zugriffskontrolle**; die Rollen sind eine Bedien-Hilfe, kein Schutz.

- Passwörter sind **nur schwach gehasht**. Lange, nicht triviale Passwörter verwenden.

- Für rechtssichere, zentral geteilte Nachweise mit echter Sicherheit ist die **Server-Variante** vorgesehen.